




Spojová vrstva / sietové prepínače

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.

2020/2021



Práca sietového administrátora



Sietový prepínač (I.)

- *zariadenie spojovej vrstvy: má aktívnu úlohu*
 - ukladá a rozposielá Ethernet rámce (frames)
 - preskúmava MAC adresu prichádzajúcich rámcov, selektívne posiela rámce na jeden alebo viac odchádzajúcich spojení, keď má byť poslaný rámec na segment, použije CSMA / CD na prístup k segmentu
- *transparentný*
 - komunikujúce zariadenia nevedia o prítomnosti sietových prepínačov
- *plug-and-play, self-learning*
 - prepínače nemusia byť nakonfigurované



Sietový prepínač (I.)

- *zariadenie spojovej vrstvy: má aktívnu úlohu*
 - ukladá a rozposielá Ethernet rámce (frames)
 - preskúmava MAC adresu prichádzajúcich rámcov, selektívne posiela rámce na jeden alebo viac odchádzajúcich spojení, keď má byť poslaný rámec na segment, použije CSMA / CD na prístup k segmentu
- *transparentný*
 - komunikujúce zariadenia nevedia o prítomnosti sietových prepínačov
- *plug-and-play, self-learning*
 - prepínače nemusia byť nakonfigurované



Sietový prepínač (II.)




Označenie na schémach:



8 FastEthernet interfaces			
1 Gigabit Ethernet interface			
The password-recovery mechanism is enabled.			
64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.			
Base ethernet MAC Address	: B4:14:89:8D:E7:00		
Motherboard assembly number	: 73-11306-08		
Motherboard serial number	: FOC14415PUN		
Model revision number	: D0		
Motherboard revision number	: A0		
Model number	: WS-C2960PD-8TT-L		
System serial number	: FOC1441Y29L		
Top Assembly Part Number	: 800-29361-04		
Top Assembly Revision Number	: B0		
Version ID	: V03		
CLEI Code Number	: COMKF00DRA		
Hardware Board Revision Number	: 0x01		
Switch Ports Model	SW Version	SW Image	
-----	-----	-----	
*	1 9 WS-C2960PD-8TT-L	12.2(55)SE4	C2960-LANBASEK9-M


Sietový prepínač (III.)



Status diódy portov

Módy – Status, duplex, speed

Tlačidlo na zmenu





Pripojenie k switchu (I.)



**Cisco Cable
RJ45-DB9-RS232-USB**



Pripojenie k switchu (II.)



Pripojenie k switchu (III.)

```
COM1 - PuTTY
CLEI Code Number      : COMKF00DRA
Hardware Board Revision Number : 0x01

Switch Ports Model          SW Version           SW Image
-----  -----  -----
*   1 9      WS-C2960PD-8TT-L    12.2(55)SE4    C2960-LANBASEK9-M

*Mar 1 00:00:38.738: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
*Mar 1 00:00:40.013: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan
*Mar 1 00:01:01.379: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 12.2(55)SE4, REL
EASE SOFTWARE (fcl)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 06-Sep-11 03:13 by prod_rel_team

Press RETURN to get started!
```

```
COM1 - PuTTY
EASE SOFTWARE (fcl)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 06-Sep-11 03:13 by prod_rel_team

Press RETURN to get started!

--- System Configuration Dialog ---


Enable secret warning
-----
In order to access the device manager, an enable secret is required
If you enter the initial configuration dialog, you will be prompted for the enable secret
If you choose not to enter the intial configuration dialog, or if you exit setup
without setting the enable secret,
please set an enable secret using the following CLI in configuration mode-
enable secret 0 <cleartext password>
-----

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: 
```



(ENTER)

(NO)

Cisco Packet tracer (I.)



Cisco Packet tracer (II.)



IOS – základná práca (I.)

- **IOS** - Cisco's Internetwork Operating System
- Obsluha IOSu - CLI – Command Line Interface
- príkazy – možno zadávať skrátene (napr. conf namiesto configure)
- **tabulátor** – doplnenie príkazov
- **?** – zoznam príkazov s popisom
- **|** - špecifikovať výstup (napr. show mac-address-table | include fa0/1)
- **šípky**
- **rušenie príkazov** – no (napr. no shutdown)



IOS – konfiguračné módy (I.)

užívateľský mód (user EXEC)

- v tomto móde je administrátor po prihlásení a má iba obmedzené príkazy
- SWITCH>

privilegovaný mód (privileged EXEC)

- predvolený mód pre prestup do ďalších konfigurácií
- umožňuje zobrazovať rôzne údaje
- SWITCH #





IOS – konfiguračné módy (II.)

globálny konfiguračný mód (global configuration)

- tu sa konfigurujú funkcie pre celý systém
- SWITCH (config) #

konfigurácia rozhrania (interface configuration)

- v tomto móde konfigurujeme vlastnosti určitého rozhrania (napr. fa0/1)
- SWITCH (config-if) #



IOS – konfiguračné módy (III.)

Prepnutie do privilegovaného modu

- SWITCH> **enable**

```
Switch>
Switch>enable
Switch#
```

Prepnutie do globálnej konfigurácie

- SWITCH# **configure terminal**

```
Switch>
Switch>enable
Switch#configure
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
```

Prepnutie do konfigurácie rozhrania

- SWITCH(config)# **interface fa0/1**

Návrat do predchádzajúceho rozhrania

- SWITCH(config-if)# **exit**



IOS – informácie o systéme (I.)

Informácie o sietovom prepínači a verzii IOSu

- SWITCH# show version

Informácie o zaznamenávaní a posledné záznamy

- SWITCH# show logging

Zoznam naposledy zadaných príkazov

- SWITCH# show history

Informácie o využitie procesora a bežiacich procesoch

- SWITCH # show processes



IOS – konfigurácie (I.)

- running-config
- startup-config
- SWITCH# show running-config
- SWITCH# show startup-config
- zobrazujú sa zmeny

```
Current configuration : 720 bytes
!
version 12.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
boot-start-marker
boot-end-marker
...
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
description Popis
shutdown
```



IOS – sietové rozhrania (I.)

Interface (rozhranie)

- fyzické porty
 - ***fastEthernet – napr. fa0/1***
 - ***gigabitEthernet – napr. g0/1***
 - ***TenGigabitEthernet – napr. Te1/0/13***
- vlany

Podrobný výpis informácií o rozhraniach

- SWITCH # show interfaces

Switch# show interfaces

FastEthernet0/1 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is **b414.898d.9c01** (bia b414.898d.9c01)
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Auto-duplex, Auto-speed, media type is 10/100BaseTX
input flow-control is off, output flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected



IOS – sietové rozhrania (II.)

Vypísanie zoznam fyzických rozhraní s popisom a stavom v prehľadnej forme

- SWITCH # show interfaces status

Stručný zoznam všetkých rozhraní so štatistikou prenosov

- SWITCH # show interfaces summary

Zoznam štatistik pre rozhranie

- SWITCH # show interfaces stats



IOS – sietové rozhrania (III.)

Konfigurácia konkrétneho rozhrania

- Switch(config)# interface fa0/1

Vypnutie / zapnutie rozhrania

- Switch(config-if)#shutdown
- Switch(config-if)#no shutdown

Nastavenie viacerých rozhraní

- Switch(config)# interface range fa0/1-8
- Duplex, speed, type

Switch# show interfaces status



Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Fa0/1		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/2		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/3		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/4		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/5		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/6		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/7		connected	1	a-full	a-100	10/100BaseTX
Fa0/8		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Gi0/1		notconnect	1	auto	auto	

Samoučenie sietového prepínača (I.)

- prepínač sa učí, ktoré zariadenia môžu byť dosiahnuté cez ktoré rozhrania
 - keď je prijatý rámec, switch sa naučí miesto odosielateľa - prichádzajúci segment LAN
 - zaznamená v tabuľke dvojicu - odosielateľ a umiestnenie

MAC addr	rozhranie	TTL
A	1	60

*CAM tabuľka
(pôvodne prázdna)*



Samoučenie sietového prepínača (II.)

Zobrazenie záznamov v MAC tabuľke

- show mac address-table

Zobrazenie času „starnutia“ (aging-time)

- predvolený čas – 300s
- show mac address-table aging-time

Zobrazenie záznamov

- show mac address-table dynamic
- show mac address-table static

Vyhľadávanie v MAC tabuľke

- show mac address-table interface

Počet mac adres v MAC tabuľke

- show mac address-table count

Switch# show mac address-table




Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Type	Ports
All	0100.0ccc.cccc	STATIC	CPU
All	0100.0ccc.ccccd	STATIC	CPU
All	0180.c200.0000	STATIC	CPU
All	0180.c200.0001	STATIC	CPU
All	0180.c200.0002	STATIC	CPU
All	0180.c200.0003	STATIC	CPU
All	ffff.ffff.ffff	STATIC	CPU
1	0013.3b9b.e8e3	DYNAMIC	Gi0/1
1	1803.73b6.b0c9	DYNAMIC	Gi0/1
1	1cdf.0f82.d440	DYNAMIC	Gi0/1
1	4c4e.35e5.5a03	DYNAMIC	Gi0/1
1	50e5.49eb.2568	DYNAMIC	Gi0/1
1	d89d.6723.c14c	DYNAMIC	Gi0/1
Total Mac Addresses for this criterion: 13			



VLAN (I.)

VLAN – virtual vlan (802.1q)



3 bits = User Priority field

1 bit = Canonical Format Identifier (CFI)

12 bits – VLAN Identifier (VLAN ID)

Zdroj: <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/12-2/25ew/configuration/guide/conf/vlans.html>

Letný semester 2020/2021


Počítačová sieť Internet

23

VLAN (II.)

2 typy:


- **Access = untagged**
- **Trunk = tagged**



VLAN ID	Typ	Usage
0, 4095	Reserved	Len pre systémové použitie.
1	Normal	Predvolený VLAN pre Ethernet. Je možné ho použiť, ale nedá sa zmazať.
2-1001	Normal	Je možné vytvoriť, použiť a zmazať vlany s týmto ID.
1002-1005	Normal	Predvolené pre FDDI a Token Ring (nie Ethernet). Nie je možné ich zmazať.
1006-4094	Extended	Rozšírený rozsah vlanov

Zdroj: <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/configuration/guide/cli/CLIConfigurationGuide/AccessTrunk.html>

VLAN (III.)



VLAN (IV.)

2 kroky:

- Vytvorenie vlanov
- Priradenie vlanov k fyzickým rozhraniám

Vytvorenie vlanov

- show mac address-table
- Switch(config)# vlan 100
- Switch(config-vlan)# name Studenti
- Switch(config-vlan)# exit
- Switch(config)# vlan 200
- Switch(config-vlan)# name Zamestnanci
- Switch(config)# vlan 99
- Switch(config-vlan)# name management

Informácie o vlnoch

- Switch# show vlan id 100
- Switch# show vlan brief

Switch# show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5
			Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Gi0/1
100	Studenti	active	
200	Zametnanci	active	
99	management	active	



VLAN (V.)

Priradenie vlanov k fyzickým rozhraniám (access porty)

- Switch(config)# interface fa0/1
- Switch(config-if)# switchport mode access
- Switch(config-if)# switchport access vlan 100
- Switch(config-if)# no shutdown
- Switch(config-if)# exit

Nastavenie módu rozhrania

Nastavenie vlanu
(len 1 access vlan !)

Zapne rozhranie, ak je vypnute

Priradenie vlanov k fyzickým rozhraniám (trunk porty)

- Switch(config)# interface gi0/1
- Switch(config-if)# switchport mode trunk
- Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99
- Switch(config-if)# switchport trunk allow vlan 100,200
- Switch(config-if)# no shutdown
- Switch(config-if)# exit

Nastavenie módu rozhrania

Nastavenie native vlan

Nastavenie vlanov v trunku

Zapne rozhranie, ak je vypnute

VLAN (V.)

Priradenie IP adresy

Priradenie IP adresy pre predvolený vlan (1)


- Switch(config)# interface vlan 1
- Switch(config-if)# ip address 158.197.31.x 255.255.255.0
- Switch(config-if)# no shutdown
- Switch(config-if)# exit
- Switch(config)# exit
- Switch# ping 158.197.31.1

Priradenie IP adresy pre management vlan (99)

- Switch(config)# interface vlan 99
- Switch(config-if)# ip address 10.0.99.1 255.255.255.0
- Switch(config-if)# no shutdown




Domáce zadanie (I.)




Domáce zadanie (II.)

- konfigurácia 3 switchov – portov a VLAN
- 4 oddelenia – NB a PC podľa farby
- 5 vlanov – pre každé oddelenie + manažment vlan
- schéma zapojenia switchov, tlačiarí a NAS
- Test: Používatelia musia overiť dostupnosť NAS a tlačiarne v ich vlan (projektové oddelenie a personálne oddelenie)
- Brigádnici sa navzájom „vidia“ v sieti, ale nemajú prístup do iných sietí



Domáce zadanie (III.)





Ďakujem za pozornosť!

pavol.sokol@upjs.sk

